


Förberedelser inför ett digitalt prov

Denna artikel innehåller åtgärder du som elev kan göra för att få så bra förutsättningar som möjligt inför ett digitalt prov och minska riskerna för problem vid provtillfället.

Installera uppdateringar

Se till att uppdatera Windows i god tid inför provet. Detta görs via [Inställningar > Windows Update](#).



The screenshot shows the Windows Settings application, specifically the Windows Update section. The user is logged in as 'guest1 SSIS' with the email 'guest1@ad.ssis.nu'. The Windows Update status is 'Uppdateringar tillgängliga för installation' (Updates available for installation), with a check for updates performed on 2025-01-22 at 20:05. There are three updates available for installation:


- Uppdatering för säkerhetsinsikter för Microsoft Defender Antivirus – KB2267602 (version 1.421.1491.0) – Aktuell kanal (bred) [Installera](#)
- Uppdatering för Windows Security platform – KB5007651 (version 10.0.27703.1006) [Installera](#)
- Uppdatering för Microsoft Defender Antivirus-antivirusplattformen – KB4052623 (version 4.18.24090.11) – Aktuell kanal (bred) [Installera](#)

Below the updates, there is a section for 'Fler alternativ' (More options) with a toggle for 'Hämta de senaste uppdateringarna så snart de är tillgängliga' (Get the latest updates as soon as they are available), which is currently turned off. At the bottom, there is a 'Pausa uppdateringar' (Pause updates) button, currently set to 'Pausa i 1 vecka' (Pause for 1 week).

Återställ muspekarens stil

Safe Exam Browser slår ifrån om man har något annat än standardmuspekaren. Se till att ställa muspekaren till standardinställningen via [Inställningar > Hjälpmiddel > Muspekare och pekare](#). Har

du tredjepartsmjukvara som skräddarsyr muspekaren behöver denna inaktiveras och/eller avinstalleras.



Stäng av svepningar/gester för pekplattan


För att undvika att Safe Exam Browser kastar ut dig från provet om du råkar dra handen över pekplattan så bör du stänga av svepningar. Stäng av svepfunktionerna för både tre och fyra fingrar via [Inställningar > Bluetooth och enheter > Pekplatta](#).

 **Sin Vuu**
sin@ad.ssis.nu

Sök efter en inställning 🔍


- System
- Bluetooth och enheter**
- Nätverk och Internet
- Anpassning
- Appar
- Konton
- Tid och språk
- Spel
- Hjälpmedel
- Sekretess och säkerhet
- Windows Update

Bluetooth och enheter > Pekplatta

 Gester med tre fingrar ^

Svepningar

Ingenting ▾



↑ Ingenting


↓ Ingenting


← Ingenting

→ Ingenting

Tryckningar


Öppna sökning ▾

 Gester med fyra fingrar ▾




Stäng av kortkommandon för tröga tangenter

För att undvika röd skärm i Safe Exam Browser p.g.a. att skift tryckts fem gånger i följd så behöver kortkommandot för tröga tangenter stängas av. Navigera till [Inställningar > Hjälpmedel > Tangentbord](#) och klicka på **Tröga tangenter**. Stäng av kortkommandot.



Stäng av kortkommandon för filtertangenter

För att undvika röd skärm i Safe Exam Browser p.g.a. att skift hållts inne i 8 sekunder så behöver kortkommandot för tröga tangenter stängas av. Navigera till [Inställningar](#) > [Hjälpmedel](#) > [Tangentbord](#) och klicka på **Filtertangenter**. Stäng av kortkommandot.




Testa hörlurar (3.5mm/"aux")

Ska du använda hörlurar under provet bör du testa att du får ut ljud i hörlurar som du kopplar in till datorn. Hör av dig till personalen i *Dalek* om det inte fungerar.

Starta om datorn

Se till att starta om datorn innan provet för att vara säker på att det inte är något konstigt som kör i bakgrunden.

Att köra *Stäng av* följt av att starta datorn igen är sedan Windows 10 **inte likvärdigt med att starta om**. Se till att välja *Starta om* i menyn.



Revisions #3

Skapad 20 oktober 2025 08:57:37 av Sin

Uppdaterad 18 maj 2026 11:18:01 av Sin